



Windows メール 6.0 設定方法

1. Windows メール 6.0 設定方法 p1~3


Windows メール 6.0 設定方法

1. メールアカウントの作成－POP のメールアカウントの作成を行います。


1.1 メールアカウントの作成 (POP)

(1) メールソフト (例, Windows メール 6.0) を起動します。

(2) 「ツール」-「アカウント」をクリックします。




(3) 「インターネット アカウント」が開きますので、「追加」をクリックします。




Windows メール 6.0 設定方法

(4) アカウント種類の選択



(5) 表示名を設定


「表示名」を設定し、「次へ」をクリックします。



(6) 電子メールアドレスの設定


「電子メールアドレス」を設定し、「次へ」をクリックします。

- !** 電子メールアドレスは、mopera U から払い出されたメールアドレスを設定してください。
払い出した電子メールアドレスと異なると、メール送信できません。




Windows メール 6.0 設定方法


(7) 受信メールサーバーの種類・名称、送信メールサーバの名称を設定
 「受信メールサーバーの種類 (S)」(POP3)、
 「受信メール (POP3 または IMAP) サーバー (I)」(mail.mopera.net)、
 「送信メール (SMTP) サーバー名 (O)」(mail.mopera.net) を設定し、
 「送信サーバは認証が必要 (V)」にチェックを入れ、
 「次へ」をクリックします。



(8) アカウントの設定
 「ユーザー名」、「パスワード」を設定し、「次へ」をクリックします。
 ・ユーザー名 ⇒ mopera U ユーザ ID
 ・パスワード ⇒ mopera U パスワード



(9) 設定完了の確認
 設定情報が問題なければ、「完了」をクリックします。



Windows メール 6.0 設定方法

1.3 その他の設定

SSL を利用した送信を行う場合、または、他プロバイダ経由で moperaU のメールを利用の場合は以下の手順で設定を行ってください。

(1) メニューにある「ツール」の「アカウント」からご利用のメールアドレスを選択し「プロパティ」ボタンを押して、プロパティを表示し、詳細設定タブを押します。

● SSL を利用した受信を行う場合

「サーバーのポート番号」、「受信メール (POP)」を「995」に設定の上
[このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要] にチェックを入れます。

● SSL を利用した送信を行う場合

「サーバーのポート番号」、「送信メール」を「465」に設定の上
[このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要です] に
チェックを入れてください。

● 他プロバイダ経由で moperaU のメールを利用の場合

「サーバーのポート番号」、「送信メール」を「587」に設定してください。

