

operaU[®] 設定マニュアル

Android™ 14 共通版

第1.0版 2025年8月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

もくじ

①	アクセスポイントの設定	
	【1】 mopera U のアクセスポイント	 3
	【2】 mopera U 設定用アクセスポイント	 6
②	mopera U メール設定	 9

ご注意


- 本設定ガイドの内容はAndroid14 搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid14、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2025年8月現在のものです。

- 「mopera U」「mopera U」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「Gmail」「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。

① アクセスポイントの設定【1】mopera Uのアクセスポイント

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイントを作成し、設定していただく必要があります。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを2回スライドします。



2. [設定] をタップします。



3. 設定の「ネットワークとインターネット」をタップします。



4. 「インターネット」をタップします。



機種によっては項目名が異なります。

(例)
・ SIM

…など

5. [設定] をタップします。



6. SIMの画面をスライドします。




① アクセスポイントの設定【1】 mopera U のアクセスポイント

7. 「アクセスポイント名」をタップします。



8. 「+」をタップします。



9. 「名前」をタップし、手順10へ進みます。「APN」をタップし、手順11へ進みます。



10. 「名前」を入力し「OK」をタップします。



※アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として、「mopera U」と入力しています。

11. 「APN」に「mopera.net」と入力し「OK」をタップします。



12. 「⋮」をタップします。




① アクセスポイントの設定【1】 mopera U のアクセスポイント

13. 「保存」をタップします。



14. 手順13で作成したアクセスポイントを選択します。




mopera U への接続設定は、
以上となります。

① アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

mopera Uの設定用サイトにアクセスする際、通信料無料のアクセスポイントを利用できます。以下に、設定方法をご案内します。
操作方法や表示は機種によって異なるため、詳細は取扱説明書をご確認ください。

1. ホーム画面で通知バーを2回スライドします。



2. [設定] をタップします。



3. 設定の「ネットワークとインターネット」をタップします。



4. 「インターネット」をタップします。



機種によっては項目名が異なります。
(例)
・ SIM

…など

5. [設定] をタップします。



6. SIMの画面をスライドします。




① アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

7. 「アクセスポイント名」をタップします。




8. 「+」をタップします。



9. 「名前」をタップし、手順10へ進みます。「APN」をタップし、手順11へ進みます。



10. 「名前」を入力し「OK」をタップします。



※アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として、「mopera U設定」と入力しています。

11. 「APN」に「0120.mopera.net」と入力し「OK」をタップします。



12. 「⋮」をタップします。




① アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

13. [保存] をタップします。



14. 手順13で作成したアクセスポイントを選択します。



mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくための設定は、以上となります。



このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト<https://start.mopera.net/>以外の
Webサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。


② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

※本章ではAndroidスマートフォンに標準搭載されているGmailアプリを例としてご案内いたします。他のメールアプリをご利用の場合は、設定に必要なサーバー情報（手順7～8）をご参照のうえ、各アプリの設定を行ってください。

なお、メールアプリの仕様や操作方法についてご不明な点がございましたら、各メールアプリの提供元へお問い合わせください。

1. [Gmail] を起動し、[OK] をタップします。
2. [メールアドレスを追加] をタップします。
3. [その他] をタップします。




4. [メールアドレス] にmopera U メールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。
5. アカウントの種類を選択する画面で [個人用 (POP3)] をタップします。
6. [パスワード] にmopera U パスワードを入力し、[次へ] をタップします。




② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し「次へ」をタップします。




8. 画面赤枠の項目を入力し「次へ」をタップします。



ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、メールアドレスを削除し、「ユーザID」のみ入力する。

サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、「mail.mopera.net」に変更してください。

9. 「同期頻度」を選択し「次へ」をタップします



10. アカウント名（任意）、送信メールに表示される【名前】を入力、「次へ」をタップします。



mopera Uメール設定は、以上となります。