

設定マニュアル

Android™ 16 共通版

第1.0版 2025年11月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

もくじ

①	アクセスポイントの設定	
	【1】 mopera U のアクセスポイント	 3
	【2】 mopera U 設定用アクセスポイント	 5
②	mopera U メール設定	 7

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid16 搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid16、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、画面表示や設定項目の名称、操作方法が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2025年10月現在のものです。

- 「mopera U」 「mopera U」 ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「Gmail」 「Android」 は、Google LLCの商標または登録商標です。

① アクセスポイントの設定 【1】 mopera U のアクセスポイント

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイントを作成し、設定していただく必要があります。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーをスライ
ドします。



2. [設定] をタップします。



3. 設定の [接続] をタップします。



4. [モバイルネットワーク] を
タップします。



機種によっては項目
名が異なります。

(例)

- SIM
- インターネット

…など

5. [APN] をタップします。



6. [+] をタップします。



① アクセスポイントの設定【1】 mopera U のアクセスポイント

7. [名前]をタップし、手順8へ進みます。[APN]をタップし、手順9へ進みます。



8. [名前]を入力し[OK]をタップします



※アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として、[mopera U]と入力しています。


9. [APN]に[mopera.net]と入力し[OK]をタップします。



10. [保存] をタップします。



11. 手順10で作成したアクセスポイントを選択します。



mopera U への接続設定は、以上となります。

① アクセスポイントの設定 【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

mopera Uの設定用サイトにアクセスする際、通信料無料のアクセスポイントを利用できます。以下に、設定方法をご案内します。
操作方法や表示は機種によって異なるため、詳細は取扱説明書をご確認ください。

1. ホーム画面で通知バーをスライドします。



2. [設定] をタップします。



3. 設定の[接続] をタップします。



4. [モバイルネットワーク] をタップします。



機種によっては項目名が異なります。

(例)


- SIM
- インターネット

…など

5. [APN] をタップします。



6. [+] をタップします。



① アクセスポイントの設定【2】 mopera U 設定用アクセスポイント

7. [名前]をタップし、手順8へ進みます。[APN]をタップし、手順9へ進みます。




8. [名前]を入力し[OK]をタップします



※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、
[mopera U設定]
と入力しています。


9. [APN] に [0120.mopera.net] と入力し、[OK]をタップします。



10. [保存] をタップします。



11. 手順10で作成したアクセスポイントを選択します。



mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくための設定は、以上となります。





このアクセスポイント (APN) は、mopera U 初期設定サイト <https://start.mopera.net/> 以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
※本章ではAndroidスマートフォンに標準搭載されているGmailアプリを例としてご案内いたします。他のメールアプリをご利用の場合は、設定に必要なサーバー情報（手順7～8）をご参照のうえ、各アプリの設定を行ってください。
なお、メールアプリの仕様や操作方法についてご不明な点がございましたら、各メールアプリの提供元へお問い合わせください。

1. [Gmail] を起動し、[OK] をタップします。
2. [メールアドレスを追加] をタップします。
3. [その他] をタップします。



4. [メールアドレス] にmopera U メールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。
5. アカウントの種類を選択する画面で [個人用 (IMAP)] をタップします。
6. [パスワード] にmopera U パスワードを入力し、[次へ] をタップします。



② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し「次へ」をタップします。




8. 画面赤枠の項目を入力し「次へ」をタップします。



ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、メールアドレスを削除し、「ユーザID」のみ入力する。

サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、「mail.mopera.net」に変更してください。

9. 「同期頻度」を選択し「次へ」をタップします



10. アカウント名（任意）、送信メールに表示される【名前】を入力、「次へ」をタップします。



mopera U メール設定は、以上となります。