

 **設定マニュアル**
Android™ 共通版

第1.0版 2025年12月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

もくじ

① アクセスポイントの設定	
【1】mopera U のアクセスポイント	3
【2】mopera U 設定用アクセスポイント	5
② mopera U メール設定	7

ご注意

- 本設定ガイドの画面写真はAndroid16、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、画面表示や設定項目の名称、操作方法が異なる場合があります。
詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2025年12月現在のものです。

- 「mopera U」「mopera U」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「Gmail」「Android」は、Google LLCの商標または登録商標です。

① アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイントを作成し、設定していただく必要があります。
機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーをスライドします。



2. [⚙️] をタップします。



3. 設定の【接続】をタップします。



4. 【モバイルネットワーク】をタップします。



5. [APN] をタップします。



6. [+] をタップします。



① アクセスポイントの設定【1】mopera U のアクセスポイント

7. [名前]をタップし、手順8へ進みます。[APN]をタップし、手順9へ進みます。



8. [名前]を入力し[OK]をタップします



9. [APN]に[mopera.net]と入力し[OK]をタップします。



10. [保存]をタップします。



11. 手順10で作成したアクセスポイントを選択します。



mopera Uへの接続設定は、以上となります。

① アクセスポイントの設定【2】mopera U 設定用アクセスポイント

mopera Uの設定用サイトにアクセスする際、通信料無料のアクセスポイントを利用できます。以下に、設定方法をご案内します。

操作方法や表示は機種によって異なるため、詳細は取扱説明書をご確認ください。

1. ホーム画面で通知バーをスライドします。



2. [⚙️] をタップします。



3. 設定の [接続] をタップします。



4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [APN] をタップします。



6. [+] をタップします。



① アクセスポイントの設定【2】mopera U 設定用アクセスポイント

7. [名前]をタップし、手順8へ進みます。[APN]をタップし、手順9へ進みます。



8. [名前]を入力し[OK]をタップします



9. [APN]に[0120.mopera.net]と入力し、[OK]をタップします。



※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として、[mopera U設定]と入力しています。

10. [保存]をタップします。



11. 手順10で作成したアクセスポイントを選択します。



mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくための設定は、以上となります。



このアクセスポイント(APN)は、mopera U 初期設定サイト
<https://start.mopera.net/>以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。


※本章ではAndroidスマートフォンに標準搭載されているGmailアプリを例としてご案内いたします。他のメールアプリをご利用の場合は、設定に必要なサーバー情報（手順7~8）をご参照のうえ、各アプリの設定を行ってください。

なお、メールアプリの仕様や操作方法についてご不明な点がございましたら、各メールアプリの提供元へお問い合わせください。


- [Gmail] を起動し、[OK] をタップします。



- [メールアドレスを追加] をタップします。



- [その他] をタップします。



- [メールアドレス] にmopera U メールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。



- アカウントの種類を選択する画面で [個人用 (IMAP)] をタップします。



- [パスワード] にmopera U パスワードを入力し、[次へ] をタップします。



② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し [次へ] をタップします。



8. 画面赤枠の項目を入力し [次へ] をタップします。



ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、メールアドレスを削除し、「ユーザID」のみ入力する。

サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、「mail.mopera.net」に変更してください。

9. [同期頻度] を選択し [次へ] をタップします



10. アカウント名（任意）、送信メールに表示される【名前】を入力、[次へ] をタップします。



mopera U メール設定は、以上となります。