

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 11.x 共通版

第1.1版 2022年1月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U メール設定 7

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™11.x搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™11.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2020年12月現在のものです。

- 「Xi/クワッドシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① mopera U アクセスポイント設定【1】4G (LTE) 用アクセスポイントの設定


スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。


1. ホーム画面で通知バーを下ろします。



2. さらにバーを下ろします。



3. [設定] をタップします。



4. 設定の [ネットワークとインターネット] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

- (例)
- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
 - 無線とネットワークの [その他の設定]
 - 接続の [モバイルネットワーク] …など

5. [モバイルネットワーク] をタップします。



6. [詳細設定] をタップします。




① mopera U アクセスポイント設定 【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定


7. 「アクセスポイント名」をタップします。



8. **+** をタップします。



9. 画面赤枠の内容を入力し、**⋮** をタップします。



アクセスポイントの名前を入力※


APNに「mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として「mopera U」と入力しています。

10. 「保存」をタップします。



11. 手順9で作成したアクセスポイントを選択します。



これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定


mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。



2. さらにバーを下ろします。



3. [設定] をタップします。



4. 設定の [ネットワークとインターネット] をタップします。



ヒント

機種によっては、項目名が異なります。

- (例)
- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
 - 無線とネットワークの [その他の設定]
 - 接続の [モバイルネットワーク] …など

5. [モバイルネットワーク] をタップします。



6. [詳細設定] をタップします。



① mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. 「アクセスポイント名」をタップします。



8. **+** をタップします。



9. 画面赤枠の内容を入力し、**!** をタップします。



← アクセスポイントの名前を入力※

← APNに「0120.mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として「mopera U設定」と入力しています。

10. 「保存」をタップします。



11. 手順9で作成したアクセスポイントを選択します。



このアクセスポイント (APN) は、**mopera U 初期設定サイト**
<https://start.mopera.net/>
以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。

事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

[機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。](#)

※本章ではスマートフォンの標準Gメールアプリを例としてご案内いたします。

機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリでもご利用が可能です。

アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順5～6をご参照ください。


1. [Gメール] を起動します。



2. [メールアドレスを追加] をタップします。



3. [その他] をタップします。



4. メールアドレスを入力し、[手動設定] をタップします。



5. アカунツの種類を選択する画面で [個人用 (POP3)] をタップします。




6. パスワードにmopera Uパスワードを入力し、[次へ] をタップします。




② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し
[次へ] をタップします



8. 画面赤枠の項目を入力し
[次へ] をタップします。



注意

ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、メールアドレスを削除し、「ユーザーID」のみ入力する。サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、「mail.mopera.net」に変更する。

9. 同期頻度を選択し [次へ]
をタップします



10. アカウント名(任意)、送信メー
ルに表示されるユーザー名を入力、
[次へ] をタップします。



11. 「メールアドレス」「名前」を確
認し、「[GMAILに移動]」をタッ
プします。



これで mopera U メール設定は完了です。