

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 6.x共通版

第1.2版 2022年1月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U メール設定 7
③ mopera U メール設定 (メール自動受信) 9

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™6.x搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™6.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2017年1月現在のものです。


- 「Xi/クロッシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

①mopera U アクセスポイント設定【1】Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント (APN) を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。



2. [設定] をタップします。



3. 本体設定の [その他の設定] をタップします。



※ 機種により項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [もっと見る]
- 接続の [モバイルネットワーク]

…など


4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [アクセスポイント名] をタップします。




6. + をタップします。



①mopera U アクセスポイント設定【1】Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮ をタップします。



← アクセスポイントの名前を入力※


← APNに「mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの名前は任意です。ここでは例として「mopera U」と入力しています。

8. 「保存」をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイントを選択します。




これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。



2. 「設定」をタップします。



3. 本体設定の「その他の設定」をタップします。



※ 機種により項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [もっと見る]
- 接続の [モバイルネットワーク]


…など


4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



5. 「アクセスポイント名」をタップします。



6.  をタップします。



①mopera U アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮ をタップします。



アクセスポイントの名前を入力※


APNに
「0120.mopera.net」を入力

※ アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として
「mopera U設定」
と入力しています。

8. 「保存」をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイント
を選択します。



このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト<https://start.mopera.net>
以外のWebサイトを参照することはできません。


このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

②mopera U メール設定


本章では mopera U メールをスマートフォンのメールアプリでお使いいただくための設定を行います。
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューボタンを
タップします。



2. [メール] をタップします。




3. [開始する] をタップします。




※ 機種によりこの画面が表示されずにメールアドレス入力画面が表示される場合があります。手順4に進んでください。

4. mopera U メールアドレスを入力し [次へ >] をタップします。




5. mopera Uパスワードを入力し [次へ >] をタップします。



※ 機種により下記の画面が表示される場合は [POP3] をタップします。



※ 設定中に下記のメッセージが表示される場合があります。[許可しない] をタップした場合、mopera Uのメール自動受信機能をご利用いただけませんのでご注意ください。



②mopera U メール設定

6. 画面赤枠の項目を入力し、[次へ >] をタップします。



【サーバからメールを削除】を[削除しない]に設定すると、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。

注意


【対応策】

- ① 受信トレイからこまめにメールを削除する。
- ② 【サーバからメールを削除】 → 【受信トレイから削除した時】 に設定（この設定にした場合、パソコンなどで再受信ができなくなります。）

7. 画面赤枠の項目を入力し [次へ >] をタップします。



8. アカウント名、送信メールに表示されるユーザー名を入力し、[設定完了] をタップします。



※ ユーザ名は設定完了後も変更可能です。

9. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。



これで mopera U メール設定は完了です。

③mopera U メール設定（メール自動受信）

本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。

Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます（アプリの権限）。

mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ※に許可されている必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。



注意

mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご利用の上、mopera U初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて自動受信の設定をする必要があります。


また、「Eメール」アプリ以外のメールアプリではご利用いただけません。

※自動受信に対応していない機種があります。


非対応機種につきましては、下記をご確認ください。

<https://www.mopera.net/faq/index.html#mailautorecept>

1. ホーム画面で [] をタップします。



2. [設定] をタップします。



3. [アプリ] をタップします。



4. 画面右上の [] をタップします。



③mopera U メール設定（メール自動受信）

5. [アプリの権限] をタップします。



6. [SMS] をタップします。



7. [Eメール] ※がオフになっている場合、スワイプしてオンにします。



これで mopera U メール設定（メール自動受信）は完了です。