



mopera U メール設定方法
(Outlook 2010・2013)

(Windows®)

1. mopera U メール設定 ～ Outlook 2010・2013～ p1～3

接続設定



mopera U 初期設定

mopera U メール設定 ～ Outlook 2010・2013 ～

Outlook 2010・2013 を利用した、mopera U メール設定 (POP) を行います。

設定を行う前に mopera U 初期設定サイトにて、ユーザ ID・パスワード・メールアドレスをご確認ください。

初期設定サイト：http://start.mopera.net

- ・ Outlook 2010・2013 のインストール方法は Microsoft へお問い合わせください。
- ・ 初期設定サイトへログインする際はネットワーク暗証番号が必要になります。

(1) Outlook 2010・2013 を起動します。

(2) [ファイル] - [情報] - [アカウントの追加] を選択します。

※以下、操作画面は Outlook 2013 です。



(3) [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定する (手動設定)] を選択します。

選択後、[次へ] を選択します。




接続設定


mopera U 初期設定

(4) Outlook2010 の場合：[インターネット電子メール]
Outlook2013 の場合：[POP または IMAP]
を選択します。
選択後、[次へ] を選択します。

Outlook2010



Outlook2013



(5) 以下を入力します。

■ユーザー情報

- ・名前：送信されたメールに差出人として表示する名前を入力。
- ・電子メールアドレス：mopera U 初期設定サイトで設定しているメールアドレスを入力。

■サーバー情報

- ・アカウントの種類：[POP3] を選択。
- ・受信メールサーバー：「mail.mopera.net」を入力。
- ・送信メールサーバー：「mail.mopera.net」を入力。

■メールサーバーのログイン情報


- ・アカウント名：mopera U 初期設定サイトで設定しているユーザ ID を入力。
- ・パスワード：mopera U 初期設定サイトで設定しているパスワードを入力。
[パスワードを保存する] にチェックを入れます。
[[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする] のチェックを外します。
[詳細設定] を選択します。



接続設定

mopera U 初期設定


(6) [送信サーバー] を選択し、[送信サーバー (SMTP) は認証が必要] にチェックを入れ、[受信メール サーバーと同じ設定を使用する] を選択します。




(7) [詳細設定] を選択し、以下を入力します。

- ・ [このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要] にチェックを入れます。
- ・ 受信サーバー (POP3) : 「995」 になることを確認します。
- ・ 送信サーバー (SMTP) : 「465」 を入力します。
- ・ 使用する暗号化接続の種類 : 「SSL」 を選択します。

入力後、[OK] を選択します。



(8) [次へ] を選択します。



(9) [完了] を選択し、設定完了です。

